31999R0502

REGULAMENTUL (CE) NR. 502/1999 AL COMISIEI
din 12 februarie 1999
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar ([1]), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]), în special articolul 249,

(1) întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei ([3]), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 46/1999 ([4]), stabilește dispozițiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92;

(2) întrucât dificultățile din ultimii ani, în cursul procedurilor de tranzit, au cauzat și continuă să cauzeze pierderi semnificative bugetelor statelor membre, precum și resurselor proprii ale Comunității, și reprezintă o permanentă amenințare pentru agenții economici și comerciali europeni;

(3) întrucât modernizarea procedurilor de tranzit este, astfel, considerată a fi necesară, iar computerizarea acestora reprezintă un element semnificativ în modernizare;

(4) întrucât rezoluția Consiliului referitoare la computerizarea tranzitului vamal a fost adoptată de Consiliul Pieței Interne la reuniunea din 23 noiembrie 1995 ([5]); nevoia de computerizare a fost recunoscută prin Decizia nr. 210/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 de adoptare a unui program de acțiune pentru vămile din Comunitate (Vama 2000) ([6]);

(5) întrucât computerizarea a fost recomandată ulterior de către Comisia Provizorie de Studiere a Regimului de Tranzit Comunitar din Parlamentul European ([7]) și de către Comisie, în planul său de acțiune pentru tranzitul european ([8]);

(6) întrucât introducerea de noi proceduri computerizate, bazate pe folosirea tehnologiei moderne a informației și schimbului de date electronice (SDE), cere ca adaptarea dispozițiilor legale să răspundă cerințelor procedurale, tehnice, legate de securitate sau de legislație;

(7) întrucât aplicarea măsurilor de securitate tehnică procedurală și fizică este de importanță vitală în realizarea și menținerea unei operațiuni sigure și de încredere în sistemul computerizat de tranzit;

(8) întrucât Parlamentul European și Consiliul au adoptat, la

([1]) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
([2]) JO L 17, 21.1.1997, p. 1.
([3]) JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
([4]) JO L 10, 15.1.1999, p. 1.
([5]) JO C 327, 7.12.1995, p. 2.
([6]) JO L 33, 4.2.1997, p. 24.
([7]) Raport final (PE 220.895/fin.), 20.2.1997.
([8]) JO C 176, 10.6.1997, p. 3.

24 octombrie 1995, Directiva 95/46/CE [1] privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor personale și libera circulație a unor astfel de date;

(9) întrucât punerea în aplicare a unui nou sistem computerizat de tranzit în diferite faze funcționale impune un cadru juridic care să fie stabilit conform evoluției respective;

(10) întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 341, se adaugă următorul alineat (1a):

„(1a) În condițiile și în modul pe care le hotărăsc și cu respectarea principiilor stabilite prin reglementări vamale, autoritățile vamale pot autoriza ca declarația sau unele dintre date să fie prezentate pe dischete sau benzi magnetice, ori prin schimb de informații prin mijloace similare, dacă este cazul, în forme codate."

2. Articolul 345 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Lista de încărcare se întocmește în numărul de exemplare solicitat de autoritățile vamale."

3. Articolul 346 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Declarația T1 se completează la biroul de plecare, în numărul de exemplare solicitat de autoritățile vamale."

4. Articolul 350 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Mărfurile se transportă însoțite de documentul T1, emis de biroul vamal de plecare. Dacă este autorizat, documentul poate fi tipărit din sistemul computerizat al comitentului."

5. Se introduc următoarele articole 350a-350d:

„Articolul 350a

(1) Dacă declarația de tranzit este prelucrată de sisteme computerizate la biroul de plecare, documentul T1 se înlocuiește cu documentul însoțitor de tranzit, după cum este specificat la articolul 350c primul alineat.

(2) În cazul menționat la alineatul (1), biroul de plecare reține declarația și comunică acordarea liberului de vamă comitentului prin remiterea documentului însoțitor de tranzit. În acest caz, articolul 249 și articolul 348 alineatul (2) nu se aplică.

Articolul 350b

(1) Dacă dispozițiile din prezentul titlu fac referire la oricare dintre exemplare, declarații sau documente care constituie documentul T1 ce însoțește transportul în tranzitul comunitar, aceste dispoziții se aplică *mutatis mutandis* documentului însoțitor de tranzit.

(2) Dacă se face trimitere la mai multe exemplare ale documentului, autoritățile vamale trebuie să furnizeze exemplarele suplimentare ale documentului însoțitor de tranzit, dacă este cazul.

Articolul 350c

(1) Documentul însoțitor de tranzit trebuie să fie conform cu specimenul și datele din anexa 45a.

(2) Documentul însoțitor de tranzit nu trebuie modificat și nici nu trebuie să se facă nici o adăugire sau ștergere, cu excepția cazului în care se dispune altfel în prezentul regulament.

Articolul 350d

(1) Dacă este cazul, documentul însoțitor de tranzit este însoțit de o listă a articolelor, ale căror specimene și date se găsesc în anexa 45b, sau de lista de încărcare.

(2) O listă de încărcare sau o listă a articolelor menționate într-un document însoțitor de tranzit este parte integrantă din acesta și nu trebuie separată de documentul respectiv."

[1] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

6. Articolul 373 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Garanția menționată la alineatul (1) poate fi un depozit în numerar în contul biroului de plecare. În acest caz, garanția se returnează când se încheie regimul de tranzit comunitar extern la biroul de plecare."

7. Articolul 374 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 374

Girantul este eliberat de obligațiile sale, conform articolului 199 alineatul (1) din Cod și, în plus, este eliberat de obligațiile sale la expirarea perioadei de 12 luni de la data de înregistrare a declarației T1, în cazul în care nu a fost înștiințat de autoritățile vamale ale statului membru din care pleacă transportul despre neîndeplinirea procedurii de tranzit comunitar extern.

În cazul în care, pe durata perioadei menționate în primul paragraf, girantul a fost înștiințat de către autoritățile vamale de neîndeplinirea procedurii de tranzit comunitar extern, în plus, este înștiințat că i se solicită sau i se poate solicita să plătească sumele pe care le datorează pentru operațiunea de tranzit comunitar în discuție. Această înștiințare va ajunge la girant până la 3 ani de la data înregistrării declarației T1. În cazul în care nici o înștiințare de acest fel nu a fost făcută înaintea expirării respectivului timp limită, girantul este, de asemenea, eliberat de obligațiile sale."

8. Următorul text se adaugă după articolul 388:

„CAPITOLUL 6a

Dispoziții suplimentare aplicabile în cazul în care se efectuează un schimb de informații pentru tranzit între autoritățile vamale, cu utilizarea tehnologiei informației și a rețelelor de calculatoare.

Secțiunea 1

Domeniu de aplicare

Articolul 388a

(1) Fără a aduce atingere unor circumstanțe speciale și dispozițiilor prezentului titlu privind regimul de tranzit comunitar, care, dacă este cazul, se aplică *mutatis mutandis*, schimbul de informații dintre autoritățile vamale descris în acest capitol se desfășoară folosind tehnologia informației și rețelele de calculatoare.

(2) Dispozițiile prezentului capitol se aplică doar la regimul de tranzit comunitar extern și intern.

Articolul 388b

Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică la:

(a) transportul mărfurilor pe cale ferată, în conformitate cu articolele 413-441;

(b) transportul mărfurilor pe calea aerului, în conformitate cu articolul 444;

(c) transportul mărfurilor pe mare, atunci când procedurile simplificate se aplică în conformitate cu articolul 448 și

(d) transportul mărfurilor prin conducte.

Secțiunea 2

Securitatea

Articolul 388c

(1) În plus față de cerințele de securitate prezentate la articolul 4a alineatul (2), autoritățile vamale stabilesc și mențin aranjamente de securitate adecvate unei funcționări eficiente, de încredere și siguranță a întregului sistem de tranzit.

(2) Pentru a asigura nivelul de siguranță menționat anterior, fiecare introducere, modificare și ștergere a datelor se consemnează, indicându-se scopul unei astfel de prelucrări, momentul și persoana care inițiază prelucrarea. În plus, datele originale sau orice date care au făcut obiectul unei astfel de prelucrări sunt păstrate pentru o perioadă calendaristică de cel puțin 3 ani de la sfârșitul anului la care se referă informațiile sau pentru o perioadă mai lungă, dacă este precizat astfel.

(3) Autoritățile vamale monitorizează securitatea periodic.

(4) Autoritățile vamale în cauză se informează reciproc cu privire la orice suspiciune de încălcare a securității.

Secțiunea 3

Declarația de tranzit

Articolul 338d

(1) Prin derogare de la articolul 222 alineatul (1), o declarație de tranzit realizată prin utilizarea unei tehnici de prelucrare a datelor, astfel cum este definit la articolul 4a

alineatul (1) litera (a), se conformează structurii și datelor din anexele 37a și 37b.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care declarația de tranzit se face în conformitate cu articolul 388f, se aplică articolele 222-224.

Articolul 388e

În condițiile și în modul pe care îl decid și cu respectarea principiilor stabilite de reglementările vamale, autoritățile vamale pot autoriza folosirea listelor de încărcare ca parte descriptivă a declarației de tranzit, făcută prin folosirea unei tehnici de prelucrare a datelor.

Secțiunea 4

Expeditori autorizați

Articolul 388f

(1) Prin derogare de la articolul 398, expeditorul autorizat depune o declarație de tranzit la biroul de plecare înainte de momentul prevăzut pentru punerea în liberă circulație a mărfurilor.

(2) Autorizarea poate fi acordată doar unei persoane care, în plus față de condițiile stabilite la articolul 399, depune declarațiile de tranzit și comunică cu autoritățile vamale utilizând o tehnică de prelucrare a datelor.

Articolul 388g

Prin derogare de la articolul 400 litera (b), autorizația specifică în special perioada în care expeditorul autorizat va depune o declarație astfel încât autoritățile vamale să poată efectua controalele necesare înainte de momentul prevăzut pentru punerea în liberă circulație a mărfurilor.

Secțiunea 5

Mod de procedură

Articolul 388h

Biroul de plecare înștiințează biroul de destinație declarat, până în momentul punerii în liberă circulație a mărfurilor, cu privire la transportul în tranzit, folosind mesajul specificat în anexele 37a și 37b.

Articolul 388i

(1) Prin derogare de la articolul 356 alineatul (2), biroul de destinație reține documentul însoțitor de tranzit și comunică de îndată biroului de plecare sosirea folosind mesajul specificat în anexele 37a și 37b și, fără întârziere, înaintează biroului de plecare rezultatele controlului de îndată ce acestea sunt disponibile folosind mesajul specificat în aceleași anexe.

(2) Comunicarea sosirii către biroul de plecare nu poate fi folosită ca dovadă a periodicității unei operațiuni de tranzit.

Articolul 388j

Atunci când se face schimb de informații privind tranzitul între biroul de plecare și cel de destinație folosind tehnologia informației și rețelele, controlul mărfurilor se efectuează folosind comunicarea primită de la biroul de plecare drept bază pentru un astfel de control."

9. Se introduce anexa 37a, astfel cum se prezintă în anexa I la prezentul regulament.

10. Se introduce anexa 37b, astfel cum se prezintă în anexa II la prezentul regulament.

11. Se introduce anexa 38a, astfel cum se prezintă în anexa III la prezentul regulament.

12. Se introduce anexa 45a, astfel cum se prezintă în anexa IV la prezentul regulament.

13. Se introduce anexa 45b, astfel cum se prezintă în anexa V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Se aplică de la 31 martie 1999. Totuși, dispozițiile articolului 350a alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică la biroul de plecare, până la data când sistemul computerizat de tranzit se aplică la acest birou.

Autorizațiile acordate în conformitate cu articolul 398, valabile la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, se vor conforma cerințelor articolelor 388f și 388g, până la 31 martie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 februarie 1999.

Pentru Comisie

Mario MONTI

Membru al Comisiei

ANEXA I

„ANEXA 37a

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND MESAJELE PREZENTATE ÎN ANEXA 37b, PRECUM ȘI NORMELE ȘI CONDIȚIILE APLICABILE DATELOR DIN MESAJE

TITLUL I

Introducere

Acest titlu descrie structura SI (schimbului de informații), adică modelul folosit pentru a descrie conținutul informațiilor ce urmează să fie schimbate între autoritățile competente și între agenții economici și autoritățile competente folosind tehnologia informației și rețelele de calculatoare.

În acest model, schimburile de informații sunt organizate pe grupuri de date care conțin date (atribute). Datele (atributele) sunt grupate într-un mod în care ele formează blocuri logice coerente, corespunzător scopului fiecărui SI:

Modelul permite identificarea:

— caracteristicilor grupurilor de date aparținând SI: succesiune, număr de repetiții, o valoare a statutului care să indice dacă grupul de date este obligatoriu, opțional sau condițional;

— caracteristicilor datelor aparținând unui grup de date: succesiune, număr de repetiții, tip, lungime și o valoare care să indice dacă datele sunt obligatorii, opționale sau condiționale;

— alinierii grupului de date care arată că acesta poate conține nu doar date, ci și alte grupuri de date;

— condițiilor aplicabile datelor sau grupurilor de date față de alte date sau grupuri de date din același SI;

— normelor de structură aplicabile datelor sau grupurilor de date, explicând modul în care datele sau grupul de date în discuție sunt folosite în SI.

Structura SI (schimb de informații)

Ⓐ **SI15.** ⓐ **Datele declarației** ⓑ **E_DEC_DAT** ⓒ Ⓑ			
OPERAȚIUNEA DE TRANZIT ⓐ	ⓑ 1 ×	R ⓒ	
ARTICOLE	99999 ×	R	Norma 95
CONTAINERE (caseta 31) ⓓ	99 ×	C	Cond 55 ⓔ
COLETE (caseta 31)	99 ×	O	
COMERCIANT destinatar autorizat (caseta 53)	1 ×	O	Norma 15
REZULTATUL CONTROLULUI (caseta D)	1 ×	O	
GARANȚIA	9 ×	R	
REFERINȚA GARANȚIEI ⓕ	99 ×	C	Cond 85
LIMITE DE VALABILITATE	99 ×	O	

Ⓒ

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT (a) LRN (b)	R (c)	an (d)	..17 (e)
Tip de declarație (caseta 1)	R	an..5	
Număr de liste de încărcare (caseta 4)	O	n..5	Norma 95
Număr total de colete (caseta 6)	C	n..7	Cond 95 Norma 105
ARTICOLE Tip de declarație (ex caseta 1) (f)	C	an..5	Cond 45 (g)
Țara expeditoare (ex caseta 15a)	C	a2	Cond 135
Țara de destinație (ex caseta 17a)	C	a2	Cond 140

Ⓓ

CONDIȚII PENTRU SI

C55: Dacă «Containerul» (caseta 19) = «1»

atunci «CONTAINERELE (caseta 31)» = «R»

altfel «CONTAINERELE (caseta 31)» = «O»

Ⓔ

REGULI PENTRU SI

n11: Când există doar 1 destinatar declarat, grupul de date «COMERCIANT destinatar (caseta 8)» se utilizează la nivelul OPERAȚIUNE DE TRANZIT. Grupul de date «COMERCIANT destinatar (ex caseta 8)» nu poate fi utilizat la nivelul ARTICOLE.

Explicație

Modelul SI este împărțit în cinci părți:

Ⓐ Partea de identificare, fiecare SI este identificat prin:

— un număr unic reprezentat de cele două litere «SI», urmate de maximum 3 cifre (a),

— un nume (b),

— o referință unică (c) într-o relație de unu la unu cu numărul unic al SI; fiecare SI are prefixul «E_» (domeniu extern), «C_» (domeniu comun) sau «N_» (intern).

Ⓑ Partea de structură furnizează următoarele:

— succesiunea grupurilor de date în SI;

— numele grupului de date (a),

— numărul urmat de litera «x» (b), indicând de câte ori poate fi repetat grupul de date în SI;

— o valoare (c) indicând dacă grupul de date este (S)olicitat, (O)pțional sau (C)ondițional;

— atunci când este relevant, un «număr de casetă» (d) reprezentând numărul casetei de pe DAU;

— referință la condiția și/sau norma (e) aplicabilă datei;

— alinierea grupului de date (f) indică faptul că grupul de date depinde de un grup de date cu o aliniere mai redusă.

Ⓒ Partea de detaliu a «grupului de date» arată pentru fiecare dată (atribut) următoarele:

— succesiunea datelor în cadrul grupului de date;

— numele (a) grupului de date, același ca în partea de structură;

— numele atributului (b) în cadrul grupului de date;

— o valoare (c) indicând dacă datele sunt (S)olicitate, (O)pționale sau (C)ondiționale;

— tipul de date (d): (a)lfabetic și/sau (n)umeric;

— lungimea datelor (e) (cele două puncte opționale înaintea indicatorului lungimii arată că datele nu au o lungime stabilită, dar poate fi formată dintr-un număr de cifre, astfel cum este specificat de indicatorul lungimii); se observă că tipul de date/lungimea datelor domeniilor ce reprezintă o dată calendaristică este întotdeauna «n8», pentru ca anul 2000 să fie controlabil (ex. 19980220); de asemenea, o virgulă în lungimea datei (ex. 8,6) arată că atributul poate conține zecimale, cifra dinaintea virgulei arată lungimea totală a atributului, cifra de după virgulă arătând numărul maxim de cifre de după punctul zecimal;

— atunci când este relevant, un «număr de casetă» (f) reprezentând numărul casetei de pe DAU;

— o referință (g) la condiția «Cond» și/sau la «Norma» aplicabilă datelor.

Ⓓ Partea de «Condiții»:

Enumeră toate condițiile aplicabile datelor sau grupurilor de date față de alte date sau grupuri de date incluse în SI. O condiție exprimă dependența unui atribut sau a unui grup de date de conținutul unui alt atribut sau grup de date, în cadrul aceluiași SI. Atributul sau grupul de date în discuție poate, datorită condițiilor, să fie (S)olicitat, (O)pțional sau chiar «nu poate fi utilizat» în cadrul SI.

Ⓔ Partea de «Norme»:

Enumeră toate normele aplicabile datelor sau grupurilor de date, explicând modul în care datele sau grupul de date în discuție este folosit în SI.

TITLUL II

Norme pentru SI (schimb de informații)

n5: «Articol nr.» (caseta 32) este întotdeauna folosit chiar dacă «Articole» (caseta 5) = «1», «Articol nr.» (caseta 32) este întotdeauna «1».

n7: Fiecare «Articol nr.» (caseta 32) este unic în cuprinsul declarației.

n10: Atunci când este declarat doar un expeditor, grupul de date «COMERCIANT expeditor (caseta 2)» este utilizat la nivelul OPERAȚIUNE DE TRANZIT. Grupul de date «COMERCIANT expeditor (ex caseta 2)» poate/nu poate fi folosit la nivelul ARTICOLE.

n11: Atunci când este declarat doar un destinatar, grupul de date «COMERCIANT destinatar (caseta 8)» este utilizat la nivelul OPERAȚIUNE DE TRANZIT. Grupul de date «COMERCIANT destinatar (ex caseta 8)» nu poate fi folosit la nivelul ARTICOLE.

n15: Grupul de date «COMERCIANT destinatar autorizat (caseta 53)» poate fi folosit pentru a arăta că o procedură simplificată este aplicată la destinație.

n20: Atunci când tipul de declarație (caseta 1 sau ex caseta 1) = «T2» și transportul este într-o țară care nu aparține Comunității Europene (identificată prin biroul de plecare), comitentul declară cel puțin un «tip de document anterior» (caseta 40) = «T2», «T2L», «T2F», «T2LF», «T2CIM», «T2TIR» sau «T2ATA», urmat de referință în «Referință la documentul anterior».

n26: Unul dintre atribute devine cerință, în cazul în care este folosit «DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE» (caseta 44).

n27: Fie «Identificarea suplimentară a informațiilor», fie «Text» din grupul de date «MENȚIUNI SPECIALE» (caseta 44) este solicitat în cazul folosirii de «MENȚIUNI SPECIALE».

n35: Condițiile «C5» și «C6» nu pot fi verificate în cazul neutilizării casetei 26.

n36: Condiția «C10» nu poate fi verificată în cazul neutilizării casetei 25.

n41: «Locația convenită a mărfurilor»/«Codul locației convenite», «Locația autorizată a mărfurilor» și «Subplasarea vamală» (caseta 30) nu pot fi folosite în același timp.

n60: Atunci când comerciantul folosește coduri de mărfuri, se declară cel puțin patru-opt cifre din codul mărfurilor.

n75: «Export din CE» și «Export din țara» nu pot fi utilizate în același timp.

n79: Doar DOCUMENTE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE și DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE marcate cu «Comun» în datele de referință «TIP DE DOCUMENT» sunt trimise la destinație prin mijloacele SI01.

n80: Doar MENȚIUNI SPECIALE marcate cu «Comun» în datele de referință sunt trimise la destinație prin mijloacele SI01.

n95: Atunci când caseta 3 nu este folosită și există mai mult decât un articol declarat, este solicitat «Numărul listelor de încărcare» (caseta 4).

Acest atribut urmează să fie folosit atunci când sunt prezente documentele cu listele de încărcare.

În cazul documentelor cu listele de încărcare se aplică următoarele norme:

— atributul solicitat «Țara de expediere» (caseta 15a) al grupului de date OPERAȚIUNE DE TRANZIT este stabilit la «- -»;

— apare doar o dată grupul de date ARTICOLE și, dacă este cazul, grupurile de subdate REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE, DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE și MENȚIUNI SPECIALE. Toate celelalte grupuri de subdate din ARTICOLE nu pot fi folosite;

— atributul «Descriere textuală» (caseta 31) conține referințe la listele de încărcătură atașate, «Descriere_Textuală_LNG» conține codul limbii folosite pentru referințele respective.

Conținutul referințelor poate fi:
pentru «Tipul de declarație» (caseta 1) = «T1»: «A se vedea lista/listele de încărcare»
pentru «Tipul de declarație» (caseta 1) = «T2»: «A» se vedea lista/listele de încărcare
pentru «Tipul de declarație» (caseta 1) = «T-»: «T1: A se vedea lista/listele de încărcare de la…la…»;
«T2: A se vedea lista/listele de încărcare de la… la…»;

— atributul «Articol nr.» (caseta 32) este completat cu «- -»;

— toate celelalte atribute ale grupurilor de date ARTICOLE nu pot fi folosite.

n100: Atributul prezintă limba care urmează să fie utilizată în orice comunicare ulterioară între comerciantul de la plecare și sistemul vamal. În cazul în care comerciantul nu folosește acest atribut, atunci sistemul vamal folosește limba predefinită de la biroul de plecare.

n105: Numărul total de colete este egal cu suma totală de «Număr de colete» + suma totală de «Număr de bucăți» + o valoare de «1» pentru fiecare declarat «grup». Acest control nu este posibil atunci când este utilizat «Numărul listelor de încărcare» (caseta 4);

n143: Datele din SI corespund întotdeauna versiunii actuale (cea mai recentă) a datelor din operațiunea de TRANZIT. Aceasta înseamnă că ea conține datele declarației modificate (dacă există) și/sau datele declarației revizuite după un control (dacă există) și completate cu rezultatele controlului la plecare.

n150: Atributul «Valoarea corectată» al grupului de date «REZULTATELE CONTROLULUI» este legat de fiecare atribut în parte ce poate face obiectul unui control și de aceea trebuie să reflecte aceleași caracteristici ale atributului mesajului inițial.

n155: Grupul de date CODURI SGI trebuie să fie prezent în cazul în care declarația conține mărfuri sensibile.

n156: O «Cantitate sensibilă» este întotdeauna solicitată atunci când transportul conține mărfuri sensibile. În cazul în care codul mărfurilor HS6 (caseta 33) este suficient pentru a identifica unic o marfă sensibilă, atunci «Codul mărfurilor sensibile» nu este solicitat. În cazul în care codul mărfurilor HS6 (caseta 33) nu este suficient pentru a identifica unic o marfă sensibilă, atunci «Codul mărfurilor sensibile» devine necesar.

n160: Grupul de date REZULTATELE CONTROLULUI trebuie să fie prezent în cazul în care declarația este supusă unei proceduri simplificate.

n165: Grupul de date INFORMAȚII DESPRE SIGILII trebuie să fie prezent în cazul în care declarația este supusă unei proceduri simplificate, pentru a cărei autorizare se prevede folosirea sigiliilor.

n190: Fie «Identitatea noului mijloc de transport», fie «Naționalitatea noului mijloc de transport» sau ambele trebuie utilizate când are loc o «TRANSBORDARE».

n210: SI transmite biroului de plecare informațiile relevante AAR primite de la biroul de plecare, asociind fiecărui atribut în parte, dacă este cazul, grupul de date «REZULTATELE CONTROLULUI».

n217: Toate «Incidentele» ce au loc sunt transmise biroului de plecare. Doar acele «Transbordări» marcate cu «neexpediate încă» (ex. indicația «Intrat în sistem» într-un mesaj de înștiințare a sosirii sau într-o casetă nouă, creată în acest scop pe DOCUMENTUL ÎNSOȚITOR DE TRANZIT) sunt transmise biroului de plecare.

n230: Acest atribut este folosit ca indicator, valoarea sa poate fi ori «0» («nu») ori «1» («da»).

n231: Valoarea acestui atribut trebuie să fie una dintre cele 22 de țări de tranzit, exceptând cele 15 țări ale Comunității Europene.

n325: Atunci când există deja sigilii identificate în AAR și/sau înștiințarea sosirii, este solicitată «Starea sigiliilor».

n355: Doar «ARTICOLE», dacă prezintă divergențe, sunt returnate biroului de plecare.

n470: SI15 permite folosirea codurilor de mărfuri cu până la opt cifre (național), totuși doar primele șase cifre sunt trimise la destinație cu AAR (internațional).

n700: Această informație nu este cerută atunci când mărfurile de tip diferit cuprinse în aceeași declarație sunt ambalate împreună, astfel încât este imposibil de determinat greutatea brută a fiecărui tip de marfă.

TITLUL III

Condiții pentru SI (schimb de informații)

C1: Dacă «Țara de destinație» (caseta 17a) la nivelul operațiunii de tranzit conține o «țară» astfel cum este definită în convenția privind regimul de tranzit comun
atunci COMERCIANT destinatar (caseta 8) = «R»
altfel COMERCIANT destinatar (caseta 8) = «O».

C2: Dacă «Țara de destinație» (caseta 17a) la nivelul ARTICOLE conține o «țară» astfel cum este menționat în C1
atunci COMERCIANT destinatar (ex caseta 8) = «R»
altfel COMERCIANT destinatar (ex caseta 8) = «O».

C5: Dacă prima cifră din «Modul de transport intern» (caseta 26) = «5» sau «7»
atunci Identitatea la plecare (caseta 18) nu poate fi folosită.

C6: Dacă prima cifră din «Modul de transport intern» (caseta 26) = «2», «5» sau «7»
atunci «Naționalitatea la plecare» (caseta 18) nu poate fi folosită.

C10: Dacă prima cifră din «Modul de transport la frontieră» (caseta 25) = «2», «5» sau «7»
atunci «Naționalitatea la trecerea frontierei» (caseta 21) = «O»
altfel «Naționalitatea la trecerea frontierei» (caseta 21) = «R».

C15: Dacă este utilizat CODURI SGI
atunci «Codul mărfurilor» (caseta 33) = «R»
altfel «Codul mărfurilor» (caseta 33) = «O».

C30: Dacă există mai multe părți contractante declarate la plecare (identificate de biroul pentru plecare, caseta C) și destinație (identificată prin biroul de destinație, caseta 53)
atunci cel puțin unul din «BIROUL VAMAL de tranzit» (caseta 51) = «R»
altfel «BIROUL VAMAL de tranzit» (caseta 51) = «O».

C35: Dacă «Tipul de declarație» (caseta 1) sau «Tipul de declarație» (ex caseta 1) = «T2» și «Țara de expediere» identificată prin primele două cifre de la «numărul de referință al BIROULUI VAMAL de plecare» (caseta C) = este o țară AELS
atunci «REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE» = «R»
altfel «REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE» = «O».

C45: Dacă «Tipul de declarație» (caseta 1) = «T-»
atunci «Tipul de declarație» (ex caseta 1) = «R»
altfel «Tipul de declarație» (ex caseta 1) nu poate fi folosită.

C50: Dacă este folosit «TIN» (caseta 50)
atunci toate atributele numelui și adresei (NAD) (caseta 50) = «O», dacă sunt recunoscute de sistem
altfel toate atributele numelui și adresei (NAD) (caseta 50) = «R».

C55: Dacă «Container» (caseta 19) = «1»
atunci «CONTAINERE (caseta 31)» = «R»
altfel «CONTAINERE (caseta 31)» = «O».

C60: Dacă «Felul coletelor» (caseta 31) indică «VRAC» (UNECE rec 21: «VQ», «VG», «VL», «VY», «VR» sau «VO»)

atunci «Mărcile și numerele coletelor» (caseta 31) = «O»
«Numărul de colete» (caseta 31) nu poate fi folosit
«Numărul de bucăți» (caseta 31) nu poate fi folosit

altfel dacă «Tipul coletelor» (caseta 31) indică «NEAMBALAT» (UNECE rec 21: = «NE»)

atunci «Mărcile și numerele coletelor» (caseta 31) = «O»
«Numărul coletelor» nu poate fi folosit
«Numărul de bucăți» (caseta 31) = «R»

altfel «Mărcile și numerele coletelor» (caseta 31) = «R»
«Numărul coletelor» (caseta 31) = «R»
«Numărul de bucăți» (caseta 31) nu poate fi folosit.

C75: Dacă «Identificarea informațiilor suplimentare» (caseta 44) = «DG0» sau «DG1»

atunci «Exportul din CE» sau «Exportul din țara» (caseta 44) = «R»

altfel «Exportul din CE» sau «Exportul din țara» (caseta 44) nu poate fi folosit.

C85: Dacă «Tipul de garanție» = «0», «1», «4» sau «9»

atunci «REFERINȚA GARANȚIEI» = «R»

altfel «REFERINȚA GARANȚIEI» = «O».

C86: Dacă «Tipul de garanție» = «0», «1», «4» sau «9»

atunci «Codul de acces» = «R»

altfel «Codul de acces» = «O».

C90: Dacă prima cifră din «Codul rezultatului controlului» = «B»

atunci «În așteptarea rezolvării divergențelor» = «R»

altfel «În așteptarea rezolvării divergențelor» = «O».

C95: Dacă «Numărul listelor de încărcare» (caseta 4) este folosit

atunci «Numărul total de colete» (caseta 6) = «R»

altfel «Numărul total de colete»(caseta 6) = «O».

C99: Dacă este folosit domeniul corespunzător de text independent

atunci «_LNG» = «R»

altfel «_LNG» = «O».

(Limba atributelor adresei este exprimată prin NAD_LNG).

C100: Dacă este folosit «REZULTATUL CONTROLULUI» (caseta D)

atunci «Locația autorizată a mărfurilor» = «O»
«Biroul vamal anexă» nu poate fi folosit
«Codul locației autorizate» nu poate fi folosit
«Locația autorizată a mărfurilor» nu poate fi folosită

altfel «Locația autorizată a mărfurilor» nu poate fi folosită
«Codul locației autorizate» = «O»
«Locația autorizată a mărfurilor» = «O»
«Biroul vamal anexă» = «O».

C110: Dacă este folosit «REZULTATUL CONTROLULUI» (procedură simplificată)

atunci «TIN» = «R»

altfel «TIN» = «O».

C125: Dacă NU este folosită «Altă referință la garanție»

atunci «GRN» = «R»

altfel «GRN» nu poate fi folosit.

C130: Dacă «GRN» NU este folosit

atunci «Altă referință la garanție» = «R»

altfel «Altă referință la garanție» nu poate fi folosit.

C135: Dacă este declarată doar o țară de expediere

atunci «Țara de expediere (caseta 15a)» la nivelul OPERAȚIUNE DE TRANZIT = «R»
«Țara de expediere (ex caseta 15a)» la nivelul ARTICOLE nu poate fi folosit

altfel «Țara de expediere (caseta 15a)» la nivelul OPERAȚIUNE DE TRANZIT nu poate fi folosit
«Țara de expediere (ex caseta 15a)» la nivelul ARTICOLE = «R».

C140: Dacă este declarată doar o țară de destinație

atunci «Țara de destinație (caseta 17a)» la nivelul OPERAȚIUNE DE TRANZIT = «R»
«Țara de destinație (ex caseta 17a)» la nivelul ARTICOLE nu poate fi folosit

altfel «Țara de destinație (caseta 17a)» la nivelul OPERAȚIUNE DE TRANZIT nu poate fi folosit
«Țara de destinație (ex caseta 17a)» la nivelul ARTICOLE = «R».

C185: Dacă prima cifră din «Codul rezultatului controlului» = «A»

și a doua cifră din «Codul rezultatului controlului» = «1» sau «2» («Satisfăcător» sau «Considerat satisfăcător»)

atunci «Toate grupurile de date și atribute marcate cu „Cond 185” nu poate fi folosit»

altfel «Toate grupurile de date și atribute marcate cu „Cond 185” = „R”.»”

ANEXA II

„ANEXA 37b

MESAJE STRUCTURATE ȘI CONȚINUTUL DATELOR PENTRU SI (SCHIMB DE INFORMAȚII)

TITLUL I

Structura și conținutul declarației de tranzit EDI

Capitolul I

Structura declarației de tranzit EDI

SI15. Datele declarației E_DEC_DAT

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT	1 ×	R	
COMERCIANT expeditor (caseta 2)	1 ×	O	Norma 10
COMERCIANT destinatar (caseta 8)	1 ×	C	Norma 11 Cond 1
ARTICOLE	99 999 ×	R	Norma 95
COMERCIANT expeditor (ex caseta 2)	1 ×	O	Norma 10
COMERCIANT destinatar (ex caseta 8)	1 ×	C	Norma 11 Cond 2
CONTAINERE (caseta 31)	99 ×	C	Cond 55
COLETE (caseta 31)	99 ×	R	
CODURI SGI (caseta 31)	9 ×	O	Norma 155
REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE (caseta 40)	9 ×	C	Cond 35
DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE (caseta 44)	99 ×	O	
MENȚIUNI SPECIALE (caseta 44)	99 ×	O	
BIROUL VAMAL de plecare (caseta C)	1 ×	R	
COMERCIANT comitent (caseta 50)	1 ×	R	
REPREZENTANT (caseta 50)	1 ×	O	
BIROUL VAMAL de tranzit (caseta 51)	9 ×	C	Cond 30
BIROUL VAMAL de destinație (caseta 53)	1 ×	R	
COMERCIANT destinatar autorizat (caseta 53)	1 ×	O	Norma 15
REZULTATUL CONTROLULUI (caseta D)	1 ×	O	Norma 160
INFORMAȚII DESPRE SIGILII (caseta D)	1 ×	O	Norma 165
IDENTITATEA SIGILIILOR (caseta D)	99 ×	R	
GARANȚIA	9 ×	R	
REFERINȚA LA GARANȚIE	99 ×	C	Cond 85
LIMITĂ DE VALABILITATE CE	1 ×	O	
LIMITĂ DE VALABILITATE NON-CE	99 ×	O	

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT			
LRN	R	an..22	
Tipul de declarație (caseta 1)	R	an..5	
Numărul listelor de încărcare (caseta 4)	O	n..5	Norma 95
Numărul total de articole (caseta 5)	R	n..5	
Numărul total de colete (caseta 6)	C	n..7	Cond 95 Norma 105
Țara de expediere (caseta 15a)	C	a2	Cond 135
Țara de destinație (caseta 17a)	C	a2	Cond 140
Identitatea la plecare (caseta 18)	C	an..27	Cond 5 Norma 35
Identitatea la plecare LNG	C	a2	Cond 99
Naționalitatea la plecare (caseta 18)	C	a2	Cond 6 Norma 35
Container (caseta 19)	R	n1	Norma 230
Naționalitatea la trecerea frontierei (caseta 21)	C	a2	Cond 10 Norma 36
Identitatea la trecerea frontierei (caseta 21)	O	an..31	
Identitatea la trecerea frontierei LNG	C	a2	Cond 99
Tipul de transport la trecerea frontierei (caseta 21)	O	n..2	
Modul de transport la trecerea frontierei (caseta 25)	O	n..2	
Modul de transport intern (caseta 26)	O	n..2	
Loc de încărcare (caseta 27)	O	an..17	
Codul locației acceptate (caseta 30)	C	an.17	Cond 100 Norma 41
Locația acceptată a mărfurilor (caseta 30)	C	an..35	Cond 100 Norma 41
Locația acceptată a mărfurilor LNG	C	a2	Cond 99
Locația autorizată a mărfurilor (caseta 30)	C	an..17	Cond 100 Norma 41
Reprezentanță birou vamal (caseta 30)	C	an..17	Cond 100 Norma 41
Greutatea brută totală (caseta 35)	R	n..11,3	
Codul NCTS al limbii utilizate în documentul însoțitor	R	a2	
Indicatorul limbii utilizate în comunicare la plecare	O	a2	Norma 100
Data declarației (caseta 50)	R	n8	
Locul declarației (caseta 50)	R	an..35	
Locul declarației LNG	R	a2	
COMERCIANT expeditor			
Numele (caseta 2)	R	an..35	
Strada și numărul (caseta 2)	R	an..35	
Țara (caseta 2)	R	a2	
Codul poștal (caseta 2)	R	an..9	
Orașul (caseta 2)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (caseta 2)	O	an..17	

COMERCIANT destinatar			
Numele (caseta 8)	R	an..35	
Strada și numărul (caseta 8)	R	an..35	
Țara (caseta 8)	R	a2	
Codul poștal (caseta 8)	R	an..9	
Orașul (caseta 8)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (caseta 8)	O	an..17	
ARTICOL			
Tipul de declarație (ex caseta 1)	C	an..5	Cond 45
Țara de expediere (ex caseta 15a)	C	a2	Cond 135
Țara de destinație (ex caseta 17a)	C	a2	Cond 140
Descrierea textuală (caseta 31)	R	an..140	
Descrierea textuală LNG	R	a2	
Numărul articolului (caseta 32)	R	n..5	Norma 5 Norma 7
Codul mărfurilor (caseta 33)	C	n..8	Cond 15 Norma 60 Norma 470
Greutatea brută (caseta 35)	O	n..11,3	Norma 700
Greutatea netă (caseta 38)	O	n..11,3	
COMERCIANT expeditor			
Numele (ex caseta 2)	R	an..35	
Strada și numărul (ex caseta 2)	R	an..35	
Țara (ex caseta 2)	R	a2	
Codul poștal (ex caseta 2)	R	an..9	
Orașul (ex caseta 2)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (ex caseta 2)	O	an..17	
COMERCIANT destinatar			
Numele (ex caseta 8)	R	an..35	
Strada și numărul (ex caseta 8)	R	an..35	
Țara (ex caseta 8)	R	a2	
Codul poștal (ex caseta 8)	R	an..9	
Orașul (ex caseta 8)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (ex caseta 8)	O	an..17	
CONTAINERE			
Numerele containerelor (caseta 31)	R	an..11	
CODURI SGI			
Codul mărfurilor sensibile (caseta 31)	O	n..2	Norma 156
Cantitatea mărfurilor sensibile (caseta 31)	R	n..11,3	
COLETE			
Mărcile și numerele coletelor (caseta 31)	C	an..42	Cond 60
Mărcile și numerele coletelor LNG	C	a2	Cond 99
Tipul de colete (caseta 31)	R	a2	
Numărul coletelor (caseta 31)	C	n..5	Cond 60
Numărul de bucăți (caseta 31)	C	n..5	Cond 60

REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE			
Tipul documentului anterior (caseta 40)	R	an..6	Norma 20
Referința la documentul anterior (caseta 40)	R	an..20	
Referința la documentul anterior LNG	R	a2	
Informații complementare (caseta 40)	O	an..26	
Informații complementare LNG	C	a2	Cond 99
DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE			
Tipul documentului (caseta 44)	O	an..3	Norma 26
Referința documentului (caseta 44)	O	an..20	
Referința documentului LNG	C	a2	Cond 99
Informații complementare (caseta 44)	O	an..26	
Informații complementare LNG	C	a2	Cond 99 Norma 27
MENȚIUNI SPECIALE			
Identificarea informațiilor suplimentare (caseta 44)	O	an..3	
Export din țările CE (caseta 44)	C	a1	Cond 75 Norma 75
Export din țara (caseta 44)	C	a2	Cond 75 Norma 75
Text (caseta 44)	O	an..70	
Text LNG	C	a2	Cond 99
BIROUL VAMAL de plecare			
Număr de referință (caseta C)	R	an8	
COMERCIANT comitent			
TIN (caseta 50)	C	an..17	Cond 110
Numele (caseta 50)	C	an..35	Cond 50
Strada și numărul (caseta 50)	C	an..35	Cond 50
Țara (caseta 50)	C	a2	Cond 50
Codul poștal (caseta 50)	C	an..9	Cond 50
Orașul (caseta 50)	C	an..35	Cond 50
NAD LNG	C	a2	Cond 99
REPREZENTANT			
Numele (caseta 50)	R	an..35	
Capacitate de reprezentare (caseta 50)	O	an..35	
Capacitate de reprezentare LNG	C	a2	Cond 99
BIROUL VAMAL de tranzit			
Număr de referință (caseta 51)	R	an8	
BIROUL VAMAL de destinație			
Număr de referință (caseta 53)	R	an8	
COMERCIANT destinatar autorizat			
Destinatar autorizat TIN (caseta 53)	R	an..17	
REZULTATUL CONTROLULUI			
Codul rezultatului controlului (caseta D)	R	an2	
Data limită (caseta D)	R	n8	
INFORMAȚII DESPRE SIGILII			
Numărul sigiliilor (caseta D)	R	n..4	

IDENTITATEA SIGILIILOR			
Identitatea sigiliilor (caseta D)	R	an..20	
Identitatea sigiliilor LNG	R	a2	
GARANȚIE			
Tipul garanției (caseta 52)	R	n1	
REFERINȚE DESPRE GARANȚIE			
GRN (caseta 52)	C	an..24	Cond 125
Alte referințe despre garanție (caseta 52)	C	an..35	Cond 130
Codul de acces	C	an4	Cond 86
LIMITA DE VALABILITATE CE			
Nu este valabil pentru CE (caseta 52)	R	n1	Norma 230
LIMITA DE VALABILITATE NON-CE			
Nu este valabil pentru alte părți contractante (caseta 52)	R	a2	Norma 231

Capitolul II

Date (informații) din declarația de tranzit EDI

Informațiile completate în diferitele casete ale documentului DAU, definite în anexele 37 și 38, se folosesc pentru declarația de tranzit EDI dacă formalitățile sunt îndeplinite folosind o tehnică de prelucrare a datelor prin asociere sau înlocuire cu un cod, dacă este cazul.

Codurile suplimentare prezentate în anexa 38a se aplică, de asemenea.

În caseta 15 «Țara de expediere/export» și în caseta 17 «Țara de destinație», informațiile textuale sunt înlocuite de codul corespunzător.

Elementele datelor suplimentare ce urmează să fie introduse sunt după cum urmează:

— LRN – numărul local de referință definit național și alocat de către utilizator în acord cu autoritățile vamale, pentru a identifica fiecare declarație în parte;

— locația autorizată/aprobată a mărfurilor sau biroul vamal anexă – indicarea precisă a locului unde pot fi examinate mărfurile, dacă este cazul în forme codate;

— LNG – codul limbii folosit pentru a defini limba în care sunt prezentate informațiile necodate în discuție;

— cantitatea sensibilă – cantitatea mărfurilor sensibile declarată în conformitate cu anexa 52, solicitată pentru a îndeplini verificarea garanției și înregistrarea;

— codul mărfurilor sensibile – se introduce, dacă este cazul, codul asociat codului relevant de mărfuri HS6 pentru mărfurile sensibile prezentate în anexa 52;

— declarația de tranzit întocmită în conformitate cu articolul 388f include următoarele informații:

(a) o indicație «procedură simplificată» folosind codul corespunzător;

(b) măsurile de identificare aplicate și

(c) perioada în care mărfurile trebuie să fie prezentate biroului de destinație.

TITLUL II

Structura și conținutul mesajului avizului de sosire de la biroul de plecare către biroul de destinație (AAR)

Capitolul I

Structura mesajului AAR

SI01. AAR C_AAR_SND

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT	1 ×	R	Norma 143
COMERCIANT expeditor (caseta 2)	1 ×	O	Norma 10
COMERCIANT destinatar (caseta 8)	1 ×	C	Norma 11 Cond 1
ARTICOL	99 999 ×	R	Norma 95
COMERCIANT expeditor (ex caseta 2)	1 ×	O	Norma 10
COMERCIANT destinatar (ex caseta 8)	1 ×	C	Norma 11 Cond 2
CONTAINERE (caseta 31)	99 ×	C	Cond 55
COLETE (caseta 31)	99 ×	R	
CODURI SGI (caseta 31)	9 ×	O	Norma 155
REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE (caseta 40)	9 ×	C	Cond 35
DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE (caseta 44)	99 ×	O	
MENȚIUNI SPECIALE (caseta 44)	99 ×	O	
BIROUL VAMAL de plecare (caseta C)	1 ×	R	
COMERCIANT comitent (caseta 50)	1 ×	R	
BIROUL VAMAL de destinație (caseta 53)	1 ×	R	
COMERCIANT destinatar autorizat (caseta 53)	1 ×	O	Norma 15
REZULTATUL CONTROLULUI (caseta D)	1 ×	R	
INFORMAȚII DESPRE SIGILII (caseta D)	1 ×	O	
IDENTITATEA SIGILIILOR (caseta D)	99 ×	R	

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT			
MRN	R	an18	
Tipul de declarație (caseta 1)	R	an..5	
Numărul listelor de încărcare (caseta 4)	O	n..5	Norma 95
Numărul total de articole (caseta 5)	R	n..5	
Numărul total de colete (caseta 6)	C	n..7	Cond 95
Țara de expediere (caseta 15a)	C	a2	Cond 135
Țara de destinație (caseta 17a)	C	a2	Cond 140
Identitatea la plecare (caseta 18)	C	an..27	Cond 5 Norma 35
Identitatea la plecare LNG	C	a2	Cond 99
Naționalitatea la plecare (caseta 18)	C	a2	Cond 6 Norma 35
Container (caseta 19)	R	n1	Norma 230
Deviere interzisă	R	n1	Norma 230
Data acceptării declarației	R	n8	

Data emiterii	R	n8	
Greutatea brută totală	R	n..11,3	
Codul NCTS al limbii utilizate în documentul de însoțire	R	a2	
COMERCIANT expeditor			
Numele (caseta 2)	R	an..35	
Strada și numărul (caseta 2)	R	an..35	
Țara (caseta 2)	R	a2	
Codul poștal (caseta 2)	R	an..9	
Orașul (caseta 2)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (caseta 2)	O	an..17	
COMERCIANT destinatar			
Numele (caseta 8)	R	an..35	
Strada și numărul (caseta 8)	R	an..35	
Țara (caseta 8)	R	a2	
Codul poștal (caseta 8)	R	an..9	
Orașul (caseta 8)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (caseta 8)	O	an..17	
ARTICOL			
Tipul de declarație (ex caseta 1)	C	an..5	Cond 45
Țara de expediere (ex caseta 15a)	C	a2	Cond 135
Țara de destinație (ex caseta 17a)	C	a2	Cond 140
Descrierea textuală (caseta 31)	R	an..140	
Descrierea textuală LNG	R	a2	
Numărul articolului (caseta 32)	R	n..5	Norma 5 Norma 7
Codul mărfurilor (caseta 33)	C	n..6	Cond 15 Norma 470
Greutatea brută (caseta 35)	O	n..11,3	
Greutatea netă (caseta 38)	O	n..11,3	
COMERCIANT expeditor			
Numele (ex caseta 2)	R	an..35	
Strada și numărul (ex caseta 2)	R	an..35	
Țara (ex caseta 2)	R	a2	
Codul poștal (ex caseta 2)	R	an..9	
Orașul (ex caseta 2)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (ex caseta 2)	O	an..17	
COMERCIANT destinatar			
Numele (ex caseta 8)	R	an..35	
Strada și numărul (ex caseta 8)	R	an..35	
Țara (ex caseta 8)	R	a2	
Codul poștal (ex caseta 8)	R	an..9	
Orașul (ex caseta 8)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
TIN (ex caseta 8)	O	an..17	
CONTAINERE			
Numerele containerelor (caseta 31)	R	an..11	

CODURI SGI			
Codul mărfurilor sensibile (caseta 31)	O	n..2	Norma 156
Cantitatea sensibilă (caseta 31)	R	n..11,3	
COLETE			
Mărcile și numerele coletelor (caseta 31)	C	an..42	Cond 60
Mărcile și numerele coletelor LNG	C	a2	Cond 99
Tipul coletelor (caseta 31)	R	a2	
Numărul coletelor (caseta 31)	C	n..5	Cond 60
Numărul de bucăți (caseta 31)	C	n..5	Cond 60
REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE			
Tipul documentului anterior (caseta 40)	R	an..6	Norma 20 Norma 79
Referința documentului anterior (caseta 40)	R	an..20	
Referința documentului anterior LNG	R	a2	
Informații complementare (caseta 40)	O	an..26	
Informații complementare LNG	C	a2	Cond 99
DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE			Norma 26
Tipul documentului (caseta 44)	O	an..3	Norma 79
Referința documentului (caseta 44)	O	an..20	
Referința documentului LNG	C	a2	Cond 99
Informații complementare (caseta 44)	O	an..26	
Informații complementare LNG	C	a2	Cond 99
MENȚUNI SPECIALE			
Identificarea informațiilor suplimentare (caseta 44)	R	an…3	Norma 80
Exportul din CE (caseta 44)	C	a1	Cond 75 Norma 75
Exportul din țara (caseta 44)	C	a2	Cond 75 Norma 75
BIROUL VAMAL de plecare			
Număr de referință (caseta C)	R	an8	
COMERCIANT comitent			
TIN (caseta 50)	O	an..17	
Numele (caseta 50)	R	an…35	
Strada și numărul (caseta 50)	R	an…35	
Țara (caseta 50)	R	a2	
Codul poștal (caseta 50)	R	an..9	
Orașul (caseta 50)	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	
BIROUL VAMAL de destinație			
Numărul de referință (caseta 53)	R	an8	
COMERCIANT destinatar autorizat			
Destinatar autorizat TIN (caseta 53)	R	an..17	
REZULTATUL CONTROLULUI			
Codul rezultatului controlului (caseta D)	R	an2	
Data limită (caseta D)	R	n8	
INFORMAȚII DESPRE SIGILII			
Numărul sigiliilor (caseta D)	R	n..4	
IDENTITATEA SIGILIILOR			
Identitatea sigiliilor (caseta D)	R	an..20	
Identitatea sigiliilor LNG	R	a2	

Capitolul II

Date (informații) din mesajul AAR

Mesajul AAR se bazează pe datele provenind din declarația de tranzit prezentată în capitolul I (în forma modificată de comerciant și/sau revizuită de autoritățile competente) și se completează folosindu-se datele suplimentare prezentate mai jos:

— deviere interzisă – atributul trebuie folosit ca marcator, valoarea sa poate să fie sau «0» («nu») sau «1» («da»);

— data de acceptare a declarației – menționează data la care declarația de tranzit a fost acceptată la biroul de plecare;

— data emiterii – menționează data la care avizul de înregistrare a sosirii (AAR) este emis la biroul de plecare;

— numărul de referință al transportului (MRN).

Câmp	Conținut	Tip de câmp	Exemple
1	Ultimele două cifre ale anului aprobării oficiale a transportului în tranzit (YY)	Numeric 2	97
2	Identificator al țării de origine a transportului (cod de țară ISO alfa 2)	Alfabetic 2	IT
3	Identificator unic al transportului per an și țară	Alfanumeric 13	9876AB8890123
4	Cifră de control	Alfanumeric 1	5

Câmpurile 1 și 2 astfel cum sunt explicate anterior.

Câmpul 3 trebuie completat cu un identificator al tranzacției de tranzit. Modul în care este folosit câmpul respectiv revine administrațiilor naționale, dar fiecare tranzacție de tranzit efectuată într-un an în cadrul țării respective trebuie să aibă un număr unic. Administrațiile naționale care vor să aibă numărul de referință al biroului autorităților vamale incluse in MRN pot folosi până la primele șase caractere pentru a introduce numărul național al biroului.

Câmpul 4 trebuie completat cu o valoare care reprezintă o cifră de control pentru întregul MRN. Acest câmp permite detectarea unei erori la întocmirea întregului MRN.

TITLUL III

Structura și conținutul mesajului avizului de sosire de la biroul de destinație către biroul de plecare

Capitolul I

Structura mesajului avizului de sosire

SI06. Aviz de sosire C_ARR_ADV		
OPERAȚIUNEA DE TRANZIT	1 ×	R
BIROUL VAMAL de prezentare	1 ×	R
BIROUL VAMAL de plecare	1 ×	R
OPERAȚIUNEA DE TRANZIT		
MRN	R	an18
Data sosirii	R	n8
OFICIUL VAMAL de prezentare		
Numărul de referință	R	an8
BIROUL VAMAL de plecare		
Numărul de referință	R	an8

Capitolul II

Date (informații) din mesajul avizului de sosire

— MRN – numărul de referință al transportului, structurat în conformitate cu anexa 37b titlul II;

— data sosirii – declară data la care transportul a sosit la biroul de destinație;

— numărul de referință al biroului autorităților vamale, structurat în conformitate cu anexa 38a.

TITLUL IV

Structura și conținutul mesajului conținând rezultatele controlului de la biroul de destinație către biroul de plecare

Capitolul I

Structura mesajului conținând rezultatele controlului

SI18. Destinația rezultatelor controlului (tipul A sau B) C_DES_CON

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT	1 ×	R	
REZULTATUL CONTROLULUI	1 ×	R	
ARTICOL	99 999 ×	C	Cond 185 Norma 355
CONTAINERE (caseta 31)	99 ×	C	Cond 185
COLETE (caseta 31)	99 ×	C	Cond 185
CODURI SGI (caseta 31)	9 ×	C	Cond 185
DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE (caseta 44)	99 ×	C	Cond 185
REZULTATELE CONTROLULUI	1 ×	C	Cond 185 Norma 210
EVENIMENTE ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI	9 ×	O	Norma 217
INCIDENT	1 ×	O	
TRANSBORDARE	1 ×	O	
CONTAINERE NOI	99 ×	O	
INFORMAȚII SIGILII NOI (caseta F)	1 ×	O	
IDENTITATEA SIGILIILOR NOI (caseta F)	99 ×	R	
BIROUL VAMAL de prezentare	1 ×	R	
BIROUL VAMAL de plecare	1 ×	R	

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT			
MRN	R	an18	
Investigație efectuată la destinație	C	n1	Cond 185 Norma 230
Numărul total de articole (caseta 5)	C	n..5	Cond 185
Numărul total de colete (caseta 6)	C	n..7	Cond 185
Identitatea la plecare (caseta 18)	C	an..27	Cond 185
Identitatea la plecare LNG	C	a2	Cond 99
Naționalitatea la plecare (caseta 18)	C	a2	Cond 185
Greutatea brută totală (caseta 35)	C	n..11,3	Cond 185
REZULTATUL CONTROLULUI			
Data controlului (caseta I)	R	n8	
Codul rezultatului controlului (caseta I)	R	an2	
Starea sigiliilor bună	O	n1	Norma 230 Norma 325
În așteptarea rezolvării divergențelor	C	n1	Cond 90 Norma 230

ARTICOL			
Descrierea textuală (caseta 31)	O	an..140	
Descrierea textuală LNG	C	a2	Cond 99
Numărul articolului (caseta 32)	R	n..5	
Codul mărfurilor (caseta 33)	C	n..6	Cond 15
Greutatea brută (caseta 35)	O	n..11,3	
Greutatea netă (caseta 38)	O	n..11,3	
CONTAINERE			
Numerele de containere (caseta 31)	R	an..11	
CODURI SGI			
Codul mărfurilor sensibile (caseta 31)	O	n..2	
Cantitate sensibilă (caseta 31)	R	n..11,3	
COLETE			
Mărcile și numerele coletelor (caseta 31)	C	an..42	Cond 60
Mărcile și numerele coletelor LNG	C	a2	Cond 99
Tipul coletelor (caseta 31)	R	a2	
Numărul coletelor (caseta 31)	C	n..5	Cond 60
Număr de bucăți (caseta 31)	C	n..5	Cond 60
DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE			Norma 26
Tipul documentului (caseta 44)	O	an..3	
Referința documentului (caseta 44)	O	an..20	
Referința documentului LNG	C	a2	Cond 99
Informații complementare (caseta 44)	O	an..26	
Informații complementare LNG	C	a2	Cond 99
EVENIMENTE ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI			
Locul	R	an..35	
Locul LNG	R	a2	
Țara	R	a2	
INCIDENT			
Indicator de incident	R	n1	Norma 230
Informații despre incident (caseta 56)	O	an..350	
Informații despre incident LNG	C	a2	Cond 99
Data andosării (caseta G)	O	n8	
Autoritatea competentă de andosare (caseta G)	O	an..35	
Autoritatea competentă de andosare LNG	C	a2	Cond 99
Locul andosării (caseta G)	O	an..35	
Locul andosării LNG	C	a2	Cond 99
Țara de andosare (caseta G)	O	a2	
TRANSBORDARE			
Identitatea noului mijloc de transport (caseta 55)	O	an..27	Norma 190
Identitatea noului mijloc de transport LNG	C	a2	Cond 99
Naționalitatea noului mijloc de transport (caseta 55)	O	a2	Norma 190
Data andosării (caseta F)	O	n8	
Autoritatea competentă de andosare (caseta F)	O	an..35	
Autoritatea competentă de andosare LNG	C	a2	Cond 99

Locul andosării (caseta F)	O	an..35	
Locul andosării LNG	C	a2	Cond 99
Țara de andosare (caseta F)	O	a2	
CONTAINERE NOI			
Numărul containerului nou (caseta 55)	O	an..11	Norma 190
INFORMAȚII DESPRE SIGILIILE NOI			
Numărul sigiliilor (caseta F)	R	n..4	
IDENTITATEA SIGILIILOR NOI			
Identitatea sigiliilor noi (caseta F)	R	an..20	
Identitatea sigiliilor noi LNG	R	a2	
REZULTATELE CONTROLULUI			
Indicatorul controlului	R	an2	
Descriere	O	an..140	
Descriere LNG	C	a2	Cond 99
Valoarea corectată	O	xxx	Norma 150
BIROUL VAMAL de prezentare			
Numărul de referință	R	an8	
BIROUL VAMAL de plecare			
Numărul de referință	R	an8	

Capitolul II

Date (informații) din mesajul conținând rezultatele controlului

Mesajul cu rezultatele controlului se bazează pe datele rezultate din avizul de sosire (AAR) prezentat în titlul II capitolul II.

Elementele informațiilor suplimentare care trebuie introduse sunt după cum urmează:

— investigația efectuată la destinație;

— în așteptarea rezolvării divergențelor;

— codul rezultatelor controlului prezentat în anexa 38a;

— datele controlului (caseta I);

— starea sigiliilor;

— eveniment în timpul transportului: indică locul și țara unde s-a produs evenimentul;

— indicatorul incidentului;

— informații despre incident (caseta 56);

— informații despre incident LNG;

— data andosării (caseta G);

— autoritatea de andosare (caseta G);

— autoritatea de andosare LNG;

— locul andosării (caseta G);

— locul andosării LNG;

— țara andosării (caseta G);

— identitatea noului mijloc de transport (caseta 55);

— identitatea noului mijloc de transport LNG;

— naționalitatea noului mijloc de transport (caseta 55);

— numărul sigiliilor noi (caseta F);

— identitatea sigiliilor noi (caseta F);

— identitatea sigiliilor noi LNG;

— data andosării (caseta F);

— autoritatea de andosare (caseta F);

— autoritatea de andosare LNG;

— locul andosării (caseta F);

— locul andosării LNG;

— țara andosării (caseta F);

— numărul noului container (caseta 55);

— indicatorul de control;

— descrierea;

— descrierea LNG;

— valoarea corectată.”

ANEXA III

„ANEXA 37c

CODURI SUPLIMENTARE PENTRU SISTEMUL COMPUTERIZAT DE TRANZIT

CODURILE ȚĂRII (CNT)

Câmp	Conținut	Tipul câmpului	Exemple
1	Codul țării ISO alfa doi	Alfabetic 2	IT

Este folosit codul țării ISO alfa doi – a se vedea anexa 38.

NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL BIROULUI VAMAL (COR)

Câmp	Conținut	Tipul câmpului	Exemple
1	Identificatorul țării de care aparține biroul vamal (a se vedea CNT)	Alfabetic 2	IT
2	Numărul național al biroului vamal	Alfanumeric 6	0830AB

Câmpul 1 astfel cum este explicat anterior.

Câmpul 2 trebuie completat, la alegere, cu un cod alfanumeric cu șase caractere. Cele șase caractere permit administrațiilor naționale, dacă este cazul, să definească o ierarhie a birourilor vamale.

CODUL MĂRFURILOR (COM)

Câmp	Conținut	Tipul câmpului	Exemple
1	HS6	Numeric 6 (aliniat la stânga)	010290

Sistemul Armonizat este un standard mondial pentru primele șase cifre (HS6). Codul mărfurilor poate fi extins la opt cifre pentru uz național, dar numai codul HS6 este transmis între țări.

CODUL MĂRFURILOR SENSIBILE

Câmp	Conținut	Tipul câmpului	Exemple
1	Identificator suplimentar pentru mărfurile sensibile	Numeric 2	12

Codul este folosit în prelungire la HS6, atunci când o marfă sensibilă nu poate fi identificată suficient cu HS6. Într-un astfel de caz, fiecare marfă sensibilă aparținând codului HS6 se identifică printr-o numerotare progresivă.

CODUL REZULTATELOR CONTROLULUI

Câmp	Conținut	Tipul câmpului	Exemple
1	Tipul rezultatelor controlului	Alfabetic 1	A sau B
2	Codul rezultatelor controlului	Numeric 1	A se vedea în continuare

	Rezultatele controlului	
	Tipurile	Codurile
La plecare Satisfăcător	A	1
Considerat satisfăcător	A	2
Procedură simplificată	A	3
La destinație Satisfăcător	A	1
Considerat satisfăcător	A	2
Nici o acțiune asupra micilor neregularități	A	4
Taxe încasate	A	5
Nesatisfăcător	B	1

CODUL INDICATORULUI DE CONTROL

Câmp	Conținut	Tipul câmpului	Exemple
1	Indicator de control	Alfanumeric 2	2B

«Indicator de control» oferă informații asupra diferențelor detectate la biroul de destinație.

Document/Certificat neprezentat	NP
Diferențe (atribut incorect)	DI
Înregistrare nouă	NE
Altele	OT

INFORMAȚII SUPLIMENTARE/CODUL INDICAȚIILOR SPECIALE

DG0 Export din «1 țară AELS» supus restricțiilor sau export din «CE» supus restricțiilor.

DG1 Export din «1 țară AELS» supus taxelor sau export din «CE» supus taxelor.

DG2 Export.

Codul indicațiilor speciale suplimentare poate fi definit și la nivelul domeniului național.

CODUL LIMBII

Se aplică codificarea ISO alfa 2 astfel cum se specifică în ISO – 639:1988.

CODUL TIPULUI DE GARANȚIE

În plus față de codurile de garanție prezentate în anexa 38, se aplică următorul cod de garanție:

9 Garanție individuală cu utilizări multiple.

NUMELE, CODUL DOCUMENTULUI/MESAJULUI (codurile numerice extrase din Registrele UN 1997b pentru Schimburi Electronice de Date în Administrație, Comerț și Transport: Lista codurilor pentru elementele informațiilor 1001, numele codat al documentului/mesajului)

2	Certificat de conformitate
3	Certificat de calitate
18	Certificat A.TR.1 de transport
235	Listă containere
271	Listă colete
325	Factură pro forma
380	Factură comercială
703	Scrisoare de transport aerian emisă de tranzitar
704	Conosament principal
705	Conosament
714	Conosament emis în tranzit
722	Listă de însoțire SMGS
730	Scrisoare de conosament pentru transport rutier
740	Scrisoare de transport aerian (AWB)
741	Scrisoare principală de transport aerian
750	Aviz de expediție (colete poștale)
760	Document multimodal/combinat de transport (generic)
785	Factură de încărcare
787	Borderou
820	Aviz de expediție model T
821	Aviz de expediție model T1
822	Aviz de expediție model T2
823	Document de control T5
825	Model T2L de aviz de expediție
830	Declarație privind mărfurile pentru export
851	Certificat fitosanitar
852	Certificat sanitar
853	Certificat veterinar
861	Certificat de origine
862	Declarație de origine
864	Certificat de origine preferențială
865	Certificat de origine GSP
911	Licență de import
933	Declarație privind încărcătura (la sosire)
941	Permis de sechestru
951	Formular TIF
952	Carnet TIR
954	Certificat de origine EUR.1
955	Carnet ATA
+	zzz altele

CODURI DE AMBALAJ (Recomandări UNECE nr. 21/rev. 1 – august 1994)

Aerosol	AE
Capsulă, neprotejată	AM
Capsulă, protejată	AP
Pulverizator	AT
Sac	BG
Balot, presat	BL
Balot, nepresat	BN
Balon, neprotejat	BF
Balon, protejat	BP
Calup	BR
Butoi	BA
Calupuri, în grupuri/legături/teancuri	BZ
Coș	BK
Navetă bere	CB
Ladă	BI
Scândură	BD
Scândură, în grupuri/legături/teancuri	BY
Bobină	BB
Cupon	BT
Sticlă, neprotejată, cilindrică	BO
Sticlă, neprotejată, rotundă	BS
Sticlă, protejată, cilindrică	BQ
Sticlă, protejată, rotundă	BV
Navetă sticle, stelaj sticle	BC
Cutie	BX
Găleată	BJ
Gaze lichefiate vrac (la temperatură/presiune anormale)	VQ
Gaze vrac (la 1 031 mbar și 15 °C)	VG
Lichide vrac	VL
Solide vrac, particule fine («pulberi»)	VY
Solide vrac, particule granulate («granule»)	VR
Solide vrac, particule mari («cristale»)	VO
Snop	BH
Legătură	BE
Poloboc	BU

Cușcă	CG
Bidon, rectangular	CA
Bidon, cilindric	CX
Canistră	CI
Prelată	CZ
Container, neprotejat	CO
Container, protejat	CP
Cutie de carton	CT
Ladă	CS
Baril	CK
Ladă	CH
Putinei	CC
Cufăr	CF
Sicriu	CJ
Tobă de cablu	CL
Tub telescopic	TD
Tentă	CV
Ladă/coș de împachetat	CR
Coș pentru pește	CE
Ceașcă	CU
Cilindru	CY
Damigeană, neprotejată	DJ
Damigeană, protejată	DP
Baterie	DR
Plic	EN
Film	FP
Putinei	FI
Containere sticlă	FL
Ladă frigorifică	FO
Ramă	FR
Ladă/coș de împachetat în carcasă	FD
Ladă/coș pentru fructe	FC
Sticlă pentru gaz lichid	GB
Traversă	GI
Traversă, în grupuri/legături/teancuri	GZ

Coș cu capac	HR
Butoi mare	HG
Lingou	IN
Lingouri, în grupuri/legături/teancuri	IZ
Borcan	JR
Canistră, rectangulară	JC
Canistră, cilindrică	JY
Urcior	JG
Sac de iută	JT
Butoiaș până la 10 galoane	KG
Bușteau	LG
Bușteni, în grupuri/legături/teancuri	LZ
Navetă pentru lapte în ambalaj	MC
Sac multistrat	MB
Sac cu pereți multipli	MS
Rogojină	MT
Cutie de chibrituri	MX
Cofraj	NS
Plasă protectoare	NT
Colet	PK
Pachet	PA
Găleată	PL
Colet	PC
Conductă	PI
Conducte, în grupuri/legături/teancuri	PZ
Urcior	PH
Scândură	PN
Paliere, în grupuri/legături/teancuri	PZ
Folie	PG
Folii, în grupuri/legături/teancuri	PY
Cană	PT
Pungă	PO

Plasă protectoare roșie	RT
Bobină	RL
Inel	RG
Vergea	RD
Vergele, în grupuri/legături/teancuri	RZ
Sul	RO
Pungă	SH
Sac	SA
Ladă pentru transport maritim	SE
Ladă/coș împachetat mic	SC
Tablă	ST
Tablă metalică	SM
Tablă, în grupuri/legături/teancuri	SZ
Ambalaj de comprimare	SW
Carcasă	SK
Tablă lustruită	SL
Fus	SD
Valiză	SU
Rezervor, rectangular	TK
Rezervor, cilindric	TY
Cutie pentru ceai	TC
Conservă	TN
Tavă	PU
Tăvi la teanc	PU
Cufăr	TR
Stelaj	TS
Cadă	TB
Tub	TU
Tub, telescopic	TD
Tuburi, în grupuri/legături/teancuri	TZ
Butoi mare	TO
Vrac	NE
Ambalaj vidat	VP
Ciubăr	VA
Flacon de medicamente	VI
Sticlă în împletitură de răchită	WB”

ANEXA IV

„ANEXA 45a

DOCUMENTUL ÎNSOȚITOR DE TRANZIT

Capitolul I

Specimen de document însoțitor de tranzit

COMUNITATEA EUROPEANĂ

TRANZIT – DOCUMENT ÎNSOȚITOR

A

2 Expeditor/*Exportator* Nr.

1 REGIM **MRN**

3 Formulare | **4** Liste de încărcare

5 Articole | **6** Total colete

8 Destinatar Nr.

Exemplarul de retur se remite Biroului:

15 Țara de expediție/*export*

17 Țara de destinație

18 Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare

56 Alte incidente în timpul transportului Detalii și măsuri aplicate

G CERTIFICARE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE

A

31 Colete și descrierea mărfurilor — Mărci și numere – Nr. container – numărul și tipul

32 Articol Nr.

33 Cod marfă

35 Greutate brută (kg)

38 Greutate netă (kg)

40 Declarație sumară/Document anterior

44 Informații suplimentare/Documente întocmite/Certificate și autorizații

55 Transbordări

Locul și țara:	Locul și țara:
Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport:	Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport:
Ctr. ☐ (1) Identitatea noului container:	Ctr. ☐ (1) Identitatea noului container:
(1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU	(1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU

F CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE

Sigilii noi: Număr: identitate:	Sigilii noi: Număr: identitate:
Semnătură: Ștampilă:	Semnătură: Ștampilă:
☐ Date deja înregistrate în sistem:	☐ Date deja înregistrate în sistem:

50 Comitent Nr.

C BIROUL DE PLECARE

51 Birouri de tranzit stabilite (și țara)

52 Garanție nevalabilă pentru — Cod

53 Biroul de destinație (și țara)

D CONTROLUL BIROULUI DE PLECARE

Rezultat:

Sigilii aplicate: Număr:

identitate:

Termen limită (data):

I CONTROLUL BIROULUI DE DESTINAȚIE

Data sosirii:

Examinarea sigiliilor:

Observații:

Exemplarul de retur trimis la

după înregistrare cu nr.

Semnătura: Ștampila:

COMUNITATEA EUROPEANĂ

TRANZIT – EXEMPLAR DE RETUR

B

1 REGIM | **MRN**

2 Expeditor/*Exportator* | Nr.

3 Formulare | **4** Liste de încărcare

5 Articole | **6** Total colete

8 Destinatar | Nr.

Exemplarul de retur se remite Biroului:

15 Țara de expediție/*export*

17 Țara de destinație

18 Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare

56 Alte incidente în timpul transportului Detalii și măsuri aplicate

G CERTIFICARE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE

B

31 Colete și descrierea mărfurilor | Mărci și numere – Nr. container – numărul și tipul

32 Articol Nr.

33 Cod marfă

35 Greutate brută (kg)

38 Greutate netă (kg)

40 Declarație sumară/Document anterior

44 Informații suplimentare/Documente întocmite/Certificate și autorizații

55 Transbordări

Locul și țara:	Locul și țara:
Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport:	Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport:
Ctr. ☐ (1) Identitatea noului container:	Ctr. ☐ (1) Identitatea noului container:
(1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU	(1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU

F CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE

Sigilii noi: Număr: identitate:	Sigilii noi: Număr: identitate:
Semnătură: Ștampilă:	Semnătură: Ștampilă:
☐ Date deja înregistrate în sistem:	☐ Date deja înregistrate în sistem:

50 Comitent | Nr.

C BIROUL DE PLECARE

51 Birouri de tranzit stabilite (și țara)

52 Garanție nevalabilă pentru | Cod

53 Biroul de destinație (și țara)

D CONTROLUL BIROULUI DE PLECARE

Rezultat:

Sigilii aplicate: Număr:

identitate:

Termen limită (data):

I CONTROLUL BIROULUI DE DESTINAȚIE

Data sosirii:

Examinarea sigiliilor:

Observații:

Exemplarul de retur trimis la

după înregistrare cu nr.

Semnătura: Ștampila:

Capitolul II

Note explicative și date (informații) pentru documentul însoțitor de tranzit (Acc Doc)

Documentul însoțitor de tranzit este tipărit pe baza informațiilor ce rezultă din versiunea finală a declarației de tranzit (modificată de comerciant și/sau revizuită de autoritățile vamale) și completată cu:

— MRN (numărul de referință al transportului) astfel cum este prezentat în anexa 37b titlul II;

— caseta 3:

  — prima subdiviziune: numărul de ordine al paginii curente tipărite;

  — a doua subdiviziune: numărul total de pagini tipărite (inclusiv lista articolelor);

  — nu se folosește dacă există doar un singur articol;

— în spațiul aflat în dreapta casetei 8: numele și adresa biroului vamal la care trebuie înapoiat exemplarul de retur al documentului însoțitor de tranzit;

— caseta 53: un semn (asterisc) de identificare a faptului că transportul nu este deviat către un alt birou de destinație;

— caseta C:

  — denumirea biroului de plecare;

  — numărul de referință al biroului de plecare;

  — data de aprobare a declarației de tranzit;

  — numele și numărul autorizației expeditorului autorizat (dacă este cazul);

— caseta D:

  — rezultatele controlului;

  — indicația «Deviere interzisă», dacă este cazul;

  — indicația «Rută obligatorie», dacă este cazul.

Există următoarele posibilități de tipărire a documentului însoțitor de tranzit:

1. biroul de destinație declarat este conectat la sistemul computerizat de tranzit și nu sunt folosite liste de încărcare:

   — se tipărește doar exemplarul A (Acc Doc);

2. biroul de destinație declarat este racordat la sistemul computerizat de tranzit și sunt folosite liste de încărcare:

   — se tipărește exemplarul A (Acc Doc) și

   — se tipărește exemplarul B (exemplarul de retur);

3. biroul de destinație declarat nu este conectat la sistemul computerizat de tranzit (indiferent dacă sunt folosite sau nu listele de încărcare):

   — se tipărește exemplarul A (Acc Doc) și

   — se tipărește exemplarul B (exemplarul de retur).

Pentru returnarea rezultatelor controlului de la biroul de destinație, există următoarele posibilități:

1. actualul birou de destinație este cel declarat și este conectat la sistemul computerizat de tranzit:

— rezultatele controlului sunt transmise biroului de plecare prin mijloace electronice (SI18) dacă nu sunt folosite liste de încărcare;

— rezultatele controlului sunt transmise biroului de plecare folosind exemplarul de retur B al documentului însoțitor de tranzit (inclusiv listele de încărcare) dacă sunt folosite liste de încărcare;

2. actualul birou de destinație este cel declarat și nu este conectat la sistemul computerizat de tranzit:

— rezultatele controlului sunt transmise biroului de plecare folosind exemplarul de retur B al documentului însoțitor de tranzit (inclusiv listele de încărcare sau listele de articole, dacă acestea există), indiferent dacă listele de încărcare sunt folosite sau nu;

3. biroul de destinație declarat este conectat la sistemul computerizat de tranzit, dar biroul de destinație actual nu este racordat la sistemul computerizat de tranzit (deviere):

— rezultatele controlului sunt transmise biroului de plecare folosind o fotocopie a documentului însoțitor de tranzit, exemplarul A (inclusiv listele de articole, dacă acestea există), când listele de încărcare nu sunt folosite;

— rezultatele controlului sunt transmise biroului de plecare folosind exemplarul de retur B al documentului însoțitor de tranzit (inclusiv listele de încărcare), dacă sunt folosite listele de încărcare;

4. biroul de destinație declarat nu este conectat la sistemul computerizat de tranzit, dar biroul de destinație actual este racordat la sistemul computerizat de tranzit (deviere):

— rezultatele controlului sunt transmise biroului de plecare prin mijloace electronice (SI18) dacă nu sunt folosite liste de încărcare;

— rezultatele controlului sunt transmise biroului de plecare folosind exemplarul de retur B al documentului însoțitor de tranzit (inclusiv listele de încărcare), dacă sunt folosite listele de încărcare.

În cazul în care sunt folosite liste de încărcare pe suport de hârtie, exemplarele A și B ale documentului însoțitor de tranzit sunt tipărite din rețea. În acest caz, se introduc următoarele date:

— indicarea numărului total al listelor de încărcare (caseta 4) în locul numărului total al listei de articole (caseta 3);

— caseta «Descrierea mărfurilor» (caseta 31) conține numai:

— în cazul mărfurilor T1 sau T2:

«A se vedea listele de încărcare»

— în cazul mărfurilor T1 și T2:

— «Mărfuri T1: a se vedea listele de încărcare nr.… la…»

— «Mărfuri T2: a se vedea listele de încărcare nr.… la…»;

— caseta «Informații suplimentare» trebuie, de asemenea, tipărită.

Orice alte informații specifice mărfurilor la nivel de articol apar pe listele de încărcare corespunzătoare care se anexează la documentul însoțitor de tranzit.”

ANEXA V

„ANEXA 45b

LISTĂ DE ARTICOLE

Capitolul I

Specimen de listă de articole

Listă de articole			
Fila	A		

OoExp.: **MRN**

Data:

Articol nr. (32)	Mărci/numere (31.1)	Număr/tip (31.2)	Container nr. (31.3)	Descrierea mărfurilor (31.4)
Regim (1/3)	Codul mărfurilor (33)	Cod de sensibilitate (31.5)	Cantitate sensibilă (31.6)	Declarație sumară/Documentul anterior (40)
Țara expeditoare/ exportatoare (15)	Țara de destinație (17)	Greutate brută (kg) (35)	Greutate netă (kg) (38)	Informații suplimentare/Documente întocmite/Certificate și autorizații (44)
Expeditor/Exportator (2)			Destinatar (8)	

Listă de articole			
Fila	B		

OoExp.: **MRN**

Data:

Articol nr. (32)	Mărci/numere (31.1)	Număr/tip (31.2)	Container nr. (31.3)	Descrierea mărfurilor (31.4)
Regim (1/3)	Codul mărfurilor (33)	Cod de sensibilitate (31.5)	Cantitate sensibilă (31.6)	Declarație sumară/Documentul anterior (40)
Țara expeditoare/ exportatoare (15)	Țara de destinație (17)	Greutate brută (kg) (35)	Greutate netă (kg) (38)	Informații suplimentare/Documente întocmite/Certificate și autorizații (44)
Expeditor/Exportator (2)			Destinatar (8)	

Capitolul II

Note explicative și date (informații) pentru lista de articole

Când transportul conține mai mult de un articol, atunci fila A din lista de articole se tipărește întotdeauna din sistemul computerizat și se anexează la exemplarul A din documentul însoțitor de tranzit.

Când documentul însoțitor de tranzit este tipărit în două exemplare, A și B, atunci se tipărește și fila B a listei de articole și se anexează la exemplarul B al documentului însoțitor de tranzit.

Detaliile trebuie tipărite după cum urmează:

— în caseta de identificare (colțul din stânga sus):

  — listă de articole;

  — fila A/B;

  — numărul de ordine al filei curente și numărul total de file (inclusiv documentul însoțitor de tranzit);

— OoExp – denumirea biroului de plecare;

— data – data aprobării declarației de tranzit;

— MRN – numărul de referință al transportului, astfel cum este definit în anexa 37b titlul II;

— informațiile din diferitele casete la nivel de articol trebuie tipărite după cum urmează:

  — articol nr. – numărul de ordine al articolului curent;

  — regim – dacă statutul mărfurilor este uniform pentru întreaga declarație, caseta nu se va completa;

  — în cazul transporturilor combinate, se tipărește statutul actual, T1 sau T2;

  — casetele rămase se completează conform anexei 37, dacă este cazul, în formă codată.”